


## Outlook 2007 (Office 2007)

### 1.


Bitte übertragen Sie die Einstellungen genau so, wie es Ihnen in den nachfolgenden Abbildungen angezeigt wird, in Ihr E-Mail-Programm.

Alle Eingabefelder, die durch Sie ausgefüllt oder kontrolliert werden müssen, sind mit einem **roten Rahmen** versehen. Öffnen Sie Ihr E-Mail-Programm.



Wählen Sie im Menü "Extras" den Eintrag "Kontoeinstellungen".

2.



Wählen Sie das zu überprüfende Konto der E-Mail-Adresse max.muster@hispeed.ch und klicken Sie auf "**Ändern**".

3.

E-Mail-Konto ändern

**Internet-E-Mail-Einstellungen**  
Alle Einstellungen auf dieser Seite sind nötig, damit Ihr Konto richtig funktioniert.

**Benutzerinformationen**

Ihr Name:

E-Mail-Adresse:

**Serverinformationen**

Kontotyp:

Posteingangsserver:

Postausgangsserver (SMTP):

**Anmeldeinformationen**

Benutzername:

Kennwort:

Kennwort speichern

Anmeldung mithilfe der gesicherten Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich


**Kontoeinstellungen testen**

Wir empfehlen Ihnen, das Konto nach dem Eingeben aller Informationen in diesem Fenster zu testen, indem Sie auf die Schaltfläche unten klicken (Netzwerkverbindung erforderlich).

Füllen Sie die **rot umrahmten Felder** mit den angezeigten Inhalten aus.  
Tragen Sie im Feld "Kennwort" Ihr E-Mail-Passwort ein.  
Klicken Sie auf "**Weitere Einstellungen**".

4.

Wechseln Sie zur Registerkarte "Postausgangsserver".



Internet-E-Mail-Einstellungen

Allgemein Postausgangsserver Verbindung Erweitert

Der Postausgangsserver (SMTP) erfordert Authentifizierung

Gleiche Einstellungen wie für Posteingangsserver verwenden

Anmelden mit

Benutzername: max.muster@hispeed.ch

Kennwort: \*\*\*\*\*

Kennwort speichern

Gesicherte Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich

Vor dem Senden bei Posteingangsserver anmelden


OK Abbrechen

Aktivieren Sie "Der Postausgangsserver (SMTP) erfordert Authentifizierung".

Wählen Sie "Gleiche Einstellungen wie für Posteingangsserver verwenden" oder geben Sie E-Mail-Adresse und Passwort erneut ein.

5.

Wechseln Sie zur Registerkarte "Erweitert".



The screenshot shows the 'Internet-E-Mail-Einstellungen' dialog box with the 'Erweitert' tab selected. The 'Postausgangsserver (SMTP)' field is highlighted with a red box and contains the value '587'. Other visible fields include 'Posteingangsserver (POP3): 110', 'Server erfordert eine verschlüsselte Verbindung (SSL)' (unchecked), 'Verwenden Sie den folgenden verschlüsselten Verbindungstyp:' (Keinen), 'Servertimeout' (Lang 1 Minute), and 'Übermittlung' options (Kopie aller Nachrichten auf dem Server belassen, Vom Server nach 10 Tagen entfernen, Entfernen, wenn aus "Gelöschte Objekte" entfernt).

Tragen Sie im Feld "**Postausgangsserver (SMTP)**" den angezeigten Inhalt ein.

Klicken Sie auf "**OK**".

Klicken Sie auf "**Weiter**", danach auf "**Fertig stellen**" und dann auf "**Schließen**".

**Bitte beachten:**

Wiederholen Sie diesen Vorgang für jede E-Mail-Adresse in jedem E-Mail-Programm und auf allen Computern.